



メールソフトの設定方法 Windows Live メール 2012

POP3 の設定方法

[1] メールソフトの起動 : Windows Live メール 2012 を起動します。



[2] Windows Live メール 2012 の [アカウント] タブ画面で [電子メール] をクリックします。



【3】自分の電子メールアドレスを追加する画面でメールアドレスの情報を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

[新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ


電子メール アドレス	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスのパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
表示名	受信者に表示される名前です。
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れます。

【4】 サーバー設定を構成の画面でメールサーバーの情報を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

受信サーバーの情報	
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	メールサーバー名を入力します。
ポート	110
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します (@以降のドメイン名も含めて入力してください)。
送信サーバー情報	
サーバーのアドレス	メールサーバー名を入力します。
ポート	587


認証が必要	チェックを入れてください。
-------	---------------

【5】 電子メールアカウントが追加されました、の画面が表示されます。メールアカウントの追加作業は以上で完了です。



IMAP の設定方法

【1】メールソフトの起動 : Windows Live メール 2012 を起動します。



【2】Windows Live メール 2012 の [アカウント] タブ画面で [電子メール] をクリックします。



【3】自分の電子メールアドレスを追加する画面でメールアドレスの情報を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

[新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ


電子メール アドレス	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
表示名	受信者に表示される名前です。
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れます。

【4】 サーバー設定を構成の画面でメールサーバーの情報を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

受信サーバーの情報	
サーバーの種類	IMAP
サーバーのアドレス	メールサーバー名を入力します。
ポート	143
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します (@以降のドメイン名も含めて入力してください)。
送信サーバー情報	
サーバーのアドレス	メールサーバー名を入力します。
ポート	587
承認が必要	チェックを入れてください。

【5】 電子メールアカウントが追加されました、の画面が表示されます。メールアカウントの追加作業は

以上で完了です。



メールソフトの設定方法 : Windows Live メール 2012


POP over SSL、SMTP over SSL、IMAP over SSL

お客様がご利用のパソコンやモバイルデバイスと、当社メールサーバー間の通信を SSL サーバー証明書により暗号化することができます。メールソフトにて POP over SSL、SMTP over SSL、IMAP over SSL を設定することによりお客様がご利用のパソコンやモバイルデバイスと、当社メールサーバー間でやり取りされるメールの内容やパスワード情報を暗号化します。

POP over SSL/SMTP over SSL の設定方法


上記で説明した POP3 の設定の詳細設定の一部の設定を変更することにより、POP over SSL を利用することができます。SMTP over SSL の設定と合わせて説明します。

【1】メールソフトの起動 : Windows Live メール 2012 を起動します。




メールソフトの設定方法 : Windows Live メール 2012


【2】 Windows Live メール 2012 のアカウントタブを選択し、メールアカウントの [プロパティ] をクリックします。




【3】 メールアカウントのプロパティ画面の [サーバー] タブを開き、[このサーバーは認証が必要] にチェックを入れます。



【4】 [設定ボタン] をクリックして送信メールサーバーの画面で [ログオン情報] : [受信メールサーバーと同じ設定を使用する] を選択して、[OK] ボタンをクリックしてください。



【5】 メールアカウントのプロパティ画面の「詳細設定」タブを開き、以下の情報を入力します。




送信メール (SMTP)	465
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
受信メール (POP3)	995
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる

上記設定を確認して [OK] ボタンをクリックします。


IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

上記で説明した IMAP の設定の詳細設定の一部の設定を変更することにより、IMAP over SSL を利用することが出来ます。SMTP over SSL の設定と合わせて説明します。


【1】メールソフトの起動 : Windows Live メール 2012 を起動します。




【2】Windows Live メール 2012 のアカウントタブを選択し、メールアカウントの [プロパティ] をクリックします。




【3】 メールアカウントのプロパティ画面の [サーバー] タブを開き、[このサーバーは認証が必要] にチェックを入れます。



【4】 [設定ボタン] をクリックして送信メールサーバーの画面で [ログオン情報] : [受信メールサーバーと同じ設定を使用する] を選択して、[OK] ボタンをクリックしてください。



【5】 メールアカウントのプロパティ画面の「詳細設定」タブを開き、以下の情報を入力します。



送信メール (SMTP)	465
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
受信メール (IMAP)	993
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる

上記設定を確認して [OK] ボタンをクリックします。