メールソフトの設定方法
iOS7 – iPhone、iPad

POP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

【1】メールソフトの起動：iPhone、iPad の［メール］を起動します。

【2】ようこそメールへの画面で最下部の［その他］をタップします。



【3】新規アカウントの情報を入力します。



名前	メールの差出人に設定される名前です。
メール	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
説明	作成するメールアカウントの設定の名称を入力します。

情報を入力後、画面右上の［次へ］をタップします。

【4】新規カウントの設定を進めます。





画面上部の［POP］をタップし、受信メールサーバ、送信メールサーバの設定を入力します。


受信メールサーバ	
ホスト名	メールサーバー名を入力します。
ユーザ名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します（@以降のドメイン名も含めて入力してください）。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。

情報を入力後、画面右上の［保存］をタップします。

【5】再度 iPhone、iPad のメールを起動します。

メールボックスを閲覧することができます。

新規メールは画面右下のアイコンをタップしてご利用ください。



iPhone、iPad(iOS7)の場合、上記手順でメール設定を進めると POP over SSL と SMTP over SSL が標準で設定されます。具体的には受信メールサーバーの通信ポートが 995、送信メールサーバーの通信ポートが 465 が指定されており、SSL による暗号化通信がされるように設定されます。

IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

【1】メールソフトの起動：iPhone、iPad の［メール］を起動します。

【2】ようこそメールへの画面で最下部の［その他］をタップします。



【3】新規アカウントの情報を入力します。



名前	メールの差出人に設定される名前です。
メール	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
説明	作成するメールアカウントの設定の名称を入力します。

情報を入力後、画面右上の［次へ］をタップします。

【4】新規カウントの設定を進めます。





画面上部の［IMAP］をタップし、受信メールサーバ、送信メールサーバの設定を入力します。


受信メールサーバ	
ホスト名	メールサーバー名を入力します。
ユーザ名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します（@以降のドメイン名も含めて入力してください）。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。

情報を入力後、画面右上の［保存］をタップします。

【5】再度 iPhone、iPad のメールを起動します。

メールボックスを閲覧することができます。

新規メールは画面右下のアイコンをタップしてご利用ください。



iPhone、iPad(iOS7)の場合、上記手順でメール設定を進めると IMAP over SSL と SMTP over SSL が標準で設定されます。具体的には受信メールサーバの通信ポートが 993、送信メールサーバーの通信ポートが 465 が指定されており、SSL による暗号化通信がされるように設定されます。