


## メールソフトの設定方法 Outlook2013

### POP3 の設定方法

【1】メールソフトの起動 : Microsoft Outlook2013 を起動します。




【2】[次へ] をクリックします。




## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【3】 [はい] を選択して、[次へ] をクリックします。




【4】 自動アカウントセットアップの画面で、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)] を選択して [次へ] をクリックします。



## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【5】新しいアカウントの追加画面、サービスの選択で [POP または IMAP] を選択して [次へ] をクリックします。




【6】 インターネット電子メール設定でメールアカウントの情報を設定します。

名前	メールの差出人に設定される名前です。
電子メールアドレス	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	メールサーバー名を入力します。
送信メールサーバー	メールサーバー名を入力します（受信メールサーバーと同じです）。
アカウント名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します（@以降のドメイン名も含めて入力してください）。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
【次へ】 をクリックしたらアカウント設定をテストする	チェックを入れます。


上記の内容を入力して「詳細設定」ボタンをクリックします。

## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【7】 [送信サーバー] タブの [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ、 [受信メールサーバーと同じ設定を使用する] を選択します。



【8】【詳細設定】タブを選択します。



受信サーバー (POP3)	110
送信サーバー (SMTP)	587

上記設定を入力、確認後 [OK] ボタンをクリックします。


インターネット電子メール設定の各項目を確認して、[次へ] をクリックします。

アカウント設定のテストが成功すれば、入力した設定に問題はありません。

セットアップの完了画面の [完了] ボタンをクリックするとメールソフトの設定は完了です。

## IMAP の設定方法

【1】メールソフトの起動 : Microsoft Outlook2013 を起動します。




【2】 [次へ] をクリックします。




## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【3】 [はい] を選択して、[次へ] をクリックします。




【4】 自動アカウントセットアップの画面で、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)] を選択して [次へ] をクリックします。






## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【5】新しいアカウントの追加画面、サービスの選択で [POP または IMAP] を選択して [次へ] をクリックします。




【6】 インターネット電子メール設定でメールアカウントの情報を設定します。




名前	メールの差出人に設定される名前です。
電子メールアドレス	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信メールサーバー	メールサーバー名を入力します。
送信メールサーバー	メールサーバー名を入力します（受信メールサーバーと同じです）。
アカウント名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します（@以降のドメイン名も含めて入力してください）。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
[次へ] をクリックしたらアカウント設定をテストする	チェックを入れます。

## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【7】 [送信サーバー] タブの [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ、 [受信メールサーバーと同じ設定を使用する] を選択します。



【8】「詳細設定」タブを選択します。



受信サーバー (IMAP)	143
送信サーバー (SMTP)	587

上記設定を入力、確認後 [OK] ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定の各項目を確認して、[次へ] をクリックします。

アカウント設定のテストが成功すれば、入力した設定に問題はありません。

セットアップの完了画面の [完了] ボタンをクリックするとメールソフトの設定は完了です。

POP over SSL、SMTP over SSL、IMAP over SSL

お客様がご利用のパソコンやモバイルデバイスと、当社メールサーバー間の通信を SSL サーバー証明書により暗号化することができます。メールソフトにて POP over SSL、SMTP over SSL、IMAP over SSL を設定することによりお客様がご利用のパソコンやモバイルデバイスと、当社メールサーバー間でやり取りされるメールの内容やパスワード情報を暗号化します。

## POP over SSL/SMTP over SSL の設定方法


上記で説明した POP3 の設定の詳細設定の一部の設定を変更することにより、POP over SSL を利用することができます。SMTP over SSL の設定と合わせて説明します。

【1】 Outlook2010 のツールバーの [ファイル] を選択して、[アカウントの設定] をクリックします。



## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【2】 アカウント設定、電子メールアカウント画面で [電子メール] タブを選択し、設定済みのメールアカウントを選択して [変更] ボタンをクリックします。




[3] インターネット電子メール設定でメールアカウントの情報を設定します。

名前	メールの差出人に設定される名前です。
電子メールアドレス	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
アカウントの種類	既に設定されているアカウントの変更をする場合は変更することができません。
受信メールサーバー	メールサーバー名を入力します。
送信メールサーバー	メールサーバー名を入力します（受信メールサーバーと同じです）。
アカウント名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します（@以降のドメイン名も含めて入力してください）。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
[次へ] をクリックしたらアカウント設定をテストする	チェックを入れます。

上記の内容を確認して [詳細設定] ボタンをクリックします。


## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【4】 [送信サーバー] タブの [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ、 [受信メールサーバーと同じ設定を使用する] を選択します。





【5】「詳細設定」タブを選択します。



受信サーバー (POP3)	995
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックを入れる
送信サーバー (SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL

上記設定を入力、確認後 [OK] ボタンをクリックします。

## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

インターネット電子メール設定の各項目を確認して、[次へ] をクリックします。

アカウント設定のテストが成功すれば、入力した設定に問題はありません。

セットアップの完了画面の [完了] ボタンをクリックするとメールソフトの設定は完了です。

### IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

上記で説明した IMAP の設定の詳細設定の一部の設定を変更することにより、IMAP over SSL を利用することが出来ます。SMTP over SSL の設定と合わせて説明します。

[1] Outlook2010 のツールバーの [ファイル] を選択して、[アカウントの設定] をクリックします。



## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

- 【2】 アカウント設定、電子メールアカウント画面で [電子メール] タブを選択し、設定済みのメールアカウントを選択して [変更] ボタンをクリックします。




【3】 インターネット電子メール設定でメールアカウントの情報を設定します。

名前	メールの差出人に設定される名前です。
電子メールアドレス	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
アカウントの種類	既に設定されているアカウントの変更をする場合は変更することができません。
受信メールサーバー	メールサーバー名を入力します。
送信メールサーバー	メールサーバー名を入力します（受信メールサーバーと同じです）。
アカウント名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します（@以降のドメイン名も含めて入力してください）。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
[次へ] をクリックしたらアカウント設定をテストする	チェックを入れます。


上記の内容を確認して「詳細設定」ボタンをクリックします。

## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

【4】 [送信サーバー] タブの [送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ、 [受信メールサーバーと同じ設定を使用する] を選択します。



【5】「詳細設定」タブを選択します。



受信サーバー (IMAP)	993
送信サーバー (SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL

上記設定を入力、確認後 [OK] ボタンをクリックします。

## メールソフトの設定方法 : Outlook2013

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y): 会社のメール  
電子メール アドレス(E): example@example.com

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): IMAP  
受信メール サーバー(I): m199.secure.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): m199.secure.ne.jp

**メール サーバーへのログオン情報**  
アカウント名(U): example@example.com  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

インターネット電子メール設定の各項目を確認して、[次へ] をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。


中止(S)  
閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

アカウント設定のテストが成功すれば、入力した設定に問題はありません。

## メールソフトの設定方法 : Outlook2013



セットアップの完了画面の [完了] ボタンをクリックするとメールソフトの設定は完了です。