




Outlook 2010

ドメイン名 : **domain_name**

1

メールソフトを起動し、Outlook2010 のツールバーの【ファイル】を選択して、
【アカウントの追加】をクリックします。



2

「自動アカウントセットアップ」の画面で、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）」を選択して、「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the 'Add New Account' window with the 'Automatic Account Setup' tab selected. The window title is '新しいアカウントの追加'. The sub-header is '自動アカウント セットアップ' with the instruction '他の種類のサーバーに接続します。'. There are three radio button options: '電子メール アカウント(A)', 'テキスト メッセージング (SMS)(X)', and '自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）(M)'. The third option is selected and circled in red. Below the first option are input fields for '名前(Y):', '電子メール アドレス(E):', 'パスワード(P):', and 'パスワードの確認入力(T):'. The bottom of the window has three buttons: '< 戻る(B)', '次へ(N) >', and 'キャンセル'. The '次へ(N) >' button is circled in red.

3

新しいアカウントの追加画面の「サービスの選択」で「インターネット電子メール」を選択して「次へ」をクリックします。

The screenshot shows the 'Add New Account' window with the 'Service Selection' tab selected. The window title is '新しいアカウントの追加'. The sub-header is 'サービスの選択'. There are three radio button options: 'インターネット電子メール(I)', 'Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(M)', and 'テキスト メッセージング (SMS)(X)'. The first option is selected and circled in red. Below the first option is the instruction 'POP または IMAP サーバーに接続して、電子メール メッセージを送受信します。'. Below the second option is the instruction '接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。'. Below the third option is the instruction 'モバイル メッセージング サービスに接続します。'. The bottom of the window has three buttons: '< 戻る(B)', '次へ(N) >', and 'キャンセル'. The '次へ(N) >' button is circled in red.

「インターネット電子メール設定」で、メールアカウント情報の設定をします。
 情報を入力後、【「次へ」ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする】に
 チェックを入れ、「詳細設定」ボタンをクリックします。

【ユーザー情報】

名前	メールの差出人として表示される名前です。	A
電子メールアドレス	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。	

【サーバー情報】


アカウントの種類	「POP3」を選択します。	B
受信メールサーバー	mail_server_1	
送信メールサーバー	mail_server_2	

【メールサーバーへのログオン情報】

アカウント名	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します (「@」以降のドメイン名も含めて入力してください。)	C
パスワード	コントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。	
パスワードを保存する	チェックを入れます。	


5

【送信サーバー】タブの【送信サーバー（SMTP）は認証が必要】にチェックを入れ、
【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】を選択します。



6

【詳細設定】タブの【受信サーバー（POP3）】に【110】、
【送信サーバー（SMTP）】に【587】と入力し【OK】ボタンをクリックします。



7

「インターネット電子メール設定」の各項目を確認して、「次へ」をクリックします。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): 会社のメール

電子メール アドレス(E): example@example.com

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): m199.secure.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): m199.secure.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): example@example.com

パスワード(P): *****

☒ パスワードを保存する(B)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

☒ 「次へ」 ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)

☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

8

アカウント設定のテストが成功すれば、入力した設定に問題はありません。
「閉じる」をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)


閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

9

セットアップの完了画面にて「完了」ボタンをクリックすると設定は完了です。



※ ご確認ください ※

現在ご利用のメールアカウントの【送受信サーバー】を

『pop. お客様のドメイン名』『smtp. お客様のドメイン名』等で設定されている場合、
(例：「pop.example.com」「smtp.example.com」等)

現在ご利用のメールサーバー管理会社へご確認の上、『IP アドレス』または、

『メールサーバー名』に修正いただきますと、メールの取りこぼしを防ぐことができます。