FTPクライアントソフト設定マニュアル

For Windows

FFFTP ver.1.98



ソフトを起動し、ツールバーの[接続]を選択して[ホストの設定]をクリックします。

_							
Í	BP FFFTP (*)						
¢	接続(F) ロマンド(C) ブ	゙ックマーク(B)) 表示	(V) ツーノ	ν(T)	オブ	[/] ション(0) /
	接続(C)	Ctrl+C	🔒	B 훰 🤇	Sy Ere	\bm{J}_{IS}	UB UB S
	クイック接続(Q)	Ctrl+Q				•	
	切断(R)		-			_	
				サイズ	種類		名前
l	ホストの設定(H)		0:36	140,383	exe		
	設定(S)	•	2:32	446,368	chm		
	終了(X)		.7:42	600,064	exe		
	FFFTR.txt	2013/02/22	19:12	14,061	txt		
	FFFTP_hpnonstop.txt	2012/01/16	21:31	2,311	txt	=	
	🖹 history.txt	2013/02/22	19:12	58,116	txt		
	D JRE32.DLL	2010/02/02	15:48	27,648	DLL		
I	🗅 libeay32.dll	2014/04/08	7:26	1,177,	dll		
	Microsoft.VC90.CR	2011/09/20	1:28	381	m		
	🗅 msvcr90.dll	2011/10/05	20:28	655,872	dll		
	🗅 portable	2012/02/22	13:16	43		-	•



[ホスト一覧]の画面で、 [新規ホスト] をクリックします。

■ ホスト一覧		—
		新規ホスト(N)
		新規グループ(G)
		設定変更(M)
		Ľ~(C)
	閉じる(0)	



[ホストー覧]の画面で、FTP接続をするための[基本]タブのFTPアカウントの情報を 設定します。設定情報を入力後、[OK]ボタンをクリックします。

ホストの設定	×				
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度 暗号化 特殊機	能				
ホストの設定名(T) ホスト名(アドレス)(N) FTP設定 192.168.10.20					
ユーザー名(U) パスワード/パスフレーズ(P) ftp_test ●●●●●●●● ■ anonymous					
ローカルの初期フォルダ(L)					
ホストの初期フォルダ(R) 現在のフォルダ					
■ 最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(F)					
OK **>±21/ ^1/7					

【基本タブの設定】

ホストの設定名	設定しているFTPアカウントを識別するための名称を付け てください。
ホスト名(アドレス)	【IPアドレス】
ユーザー名	コントロールパネルで設定したFTPアカウント名を入力し てください。
パスワード	コントロールパネルで設定したFTPアカウントのパスワー ドを入力してください。



FTPアカウントの設定を追加すると、以下のように [ホストー覧] に設定情報が追加 されます。以下の例ではホストー覧の中の [FTP設定] を選択して、 [接続] ボタンを クリックしてください。

■ ホストー覧	×
	新規ホスト(N)
	新規グループ(G)…
	設定変更(M)
	ピー(C)
	肖刂除(D)
	↑ ↓
接続(S) 閉じる(O)	ابر ۱۱.

[接続] ボタンをクリックすると、FTPソフトがFTPサーバーへ接続を開始します。

途中で [暗号化の状態の保存] 促すダイアログが表示されますので [はい] をクリックします。





サーバーに接続し、下記のような画面が表示されれば設定は完了です。

接続(F) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オプション(O) ヘルプ(H)								
🛡 💉 🗶 🖶 🛧 4) 🗙 🗠 🕍 🗎	B 🐴 🕻	S閣 Euc	J is		カナ 🥑 🏭 🏢	88	
🖭 🗃 C:¥Program Fil	es (x86)¥ffftp			•	1 🗈 🗃 🛛		•	
名前	日付	サイズ	種類		名前	日付	サイズ	
🗅 epunin <i>s</i> t.exe	2014/03/10 11:20	140,439	exe		🚞 _smartrelease_except	2013/01/16 15:04	<dir></dir>	
	2013/02/23 17:48	446,368	С		🗀 html	2014/04/04 13:12	<dir></dir>	
🗅 FFFTRexe	2013/02/23 17:48	600,064	exe		🗀 log	2014/04/04 10:57	<dir></dir>	
FFFTRtxt	2013/02/23 17:48	14,061	txt					
🖹 FFFTP_hpnonstop.txt	2013/02/23 17:48	2,311	bæ					
🖹 history.txt	2013/02/23 17:48	58,116	txt					
🗅 libeay32.dll	2013/02/23 17:48	1,178,	dll					
🗋 Microsoft.VC90.CR	2013/02/23 17:48	381	m					
🗅 msvcr90.dll	2013/02/23 17:48	655,872	dll					
🗅 ssl.pem	2013/02/23 17:48	251,338	p					
🗅 ssleay32.dll	2013/02/23 17:48	269,824	dll					
					•		۱.	
接続しました. (TCP/I	Pv4)						*	
>MLSD								
150 Opening ASCII mode data connection for MLSD								
ZZO Transier complete ファイルー覧の取得け正常数フレました (59/LBvtoo)								
ローカル 選択0個 (0 Bytes) ローカル空 20304.67M Bytes 転送待ちファイル0個								

※FTPソフトの設定中、または接続中に[この証明書を信頼し、通信を続行する には~]というメッセージのダイアログが表示されましたら、[はい]を クリックします。