メールソフト設定マニュアル

For Windows



Becky! ver.2.68

ドメイン名:

domain_name



Becky! を起動し、ツールバーの [ファイル] より [メールボックス] の [新規作成] を クリックします。

🔚 - Becky!		- • •
(ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M)	ツール(T) ヘルプ(H)	
フォルダ(E)		≒ - 🐛 💾 🎅 ៉ 🚔 🥰 🎦
メールボックス(M) ▶	新規作成(N)	
システム(<u>S</u>)	削除(<u>D</u>)%.	
通常使うメールボックスに設定(<u>D</u>)	非表示にする(<u>日</u>)	>>> Becky's Quick Memo
インポート(I)	再表示する(<u>R</u>)	μ
エクスポート(E)		この画面は、メモ帳として自
名前を付けて保存(A)		ToDoや、ちょっとした覚え言
テンプレート作成/編集(工)		この欄の書き込みの可/不可(
		له
バックアップログから取り込み(B)		* Becky! ミニ情報√
■ プロパティ(R)		له.
		- 未読メールだけを次々読み
		la l
		- ツリービュー・リストビュ
		4
データの持ち出しと同期(<u>0</u>)		- 一般的なトラブルやFAQに
終了(X)		له
	1	- 電子メール初心者の方は、
×	- F	<
新しいメールボックス? 行:2 桁	ī:1 行数:15	Q 🜒 .4

2

メールアカウントの追加ダイアログが表示されるので、必要事項入力し [OK] ボタンを クリックします。



【メールアカウントの追加】		
メールボックスの通称	作成するメールボックスの名称を入力します。	
名前	メールの差出人として表示される名前です。	
メールアドレス	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。 ([@]以降のドメイン名も含めて入力してください。)	
受信プロトコル	POP3	

3

クリック後、確認のダイアログが表示されますので [OK] ボタンをクリックします。

Message	from Becky!	×
1	標準的なプロバイダ定義にて初期値が設定されます。 正しい設定とは異なる場合がありますので プロバイダの提供する資料をご参照の上 正しく設定しなおしてください。 なお、パスワードを保存する設定は次の画面で可能です。	
	ок	>



メールアカウント設定画面の[基本設定]タブで必要な情報を入力します。

(メール設定)の設定
メールボックス名(X): メール設定 🔍 巡回対象(/)
基本設定接続 メール作成 受信 詳細
個人情報 名前(N):
メールアドレス(A): example@example.com
サーバー情報 受信プロトコル(T): POP3 マ
POP3サーバー(5월言)(M): m199.secure.ne.jp 🔲 POP3S
SMTPサーバー() ¥(言)(S): m199.secure.ne.jp 図 OP25B SMTPS
ユーザーID(U): example@example.com パスワード(P): ●●●●●●●●●
認証方式(H) 💿 標準 🔘 APOP 🔘 CRAM-MD5 🔘 NTLM
■受信メールをサーバーに残す(L) 0 ● 日後に削除(0の場合削除しない)(D)
名前:あなたの名前を入力します。
ここに入力された名前は、メールアドレスと対になって、あなたが送信するメールの差出人欄(From)に設 定されます。
プロファイル(R): (標準) ▼ 新規(W) 削除(D)…) 取込(Y)
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ

	【個人情報】	
名前	メールの差出人として表示される名前です。 (先ほど入力した情報が入力されています。)	A
メールアドレス	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します (先ほど入力した情報が入力されています。)	t 。

【サーバー情報】		
受信プロトコル	РОРЗ	
POPサーバー(受信)	mail_server_1	
SMTPサーバー(送信)	mail_server_2	
ユーザーID	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。 ([@] 以降のドメイン名も含めて入力してください。)	
パスワード	コントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを 入力します。	

5

[詳細設定]タブで必要な情報を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 これでメールの設定は完了です。

※SMTPは587 で使用してください

基本設定	接続 メール作成 受信	また a f f 和田	
-サーバーの	ポート番号		
SMTP:	587 (標準:25)	CRAM-MD5	LOGIN 📝 PLAIN
POP3:	110 (標準: 110)	ユーザーID(U):	
IMAP4:	143 (標準: 143)	パスワード(0):	
SSL/TLS	関連	※省略時は受信用のID	とパスワードを使用
受信用(C): デフォルト 🗸	│ POP before SMTPを使	用
送信用(1)	デフォルト 🗸		D 認証用サーバー(A)
 証明書 グライア 	を検証しない(S) ント証明書を使用(F) 🛄	- ■ ESMTPを使用(W) (SMTP	認証(こは必須)
IMAP関連	I		
IMAPフォノ	νØ:	📃 接続時にフォルダ	の未読数を更新(V)
📝 ごみ箱	をサーバー上に置く(T)	ごみ箱のフォルダ名:	Trash
📃 草稿を	サーバー上に置く(L)	草稿のフォルダ名:	Draft
📃 送信済	みをサーバー上に置く(E)	送信済みのフォルダ名:	Sent
<u> </u>	」をサーバー上に置く(K) [📃 拡張ネームスペースを表示(H)	□ ↑自動取得(Z)

	【サーバーのポート番号】
SMTP	587
POP3	110

【SMTP認証】		
SMTP 認証	チェックを入れる。	
CAM-MD5 • LOGIN • PLAIN	全てチェックを入れる。	

※ ご確認ください ※

現在ご利用のメールアカウントの【送受信サーバー】を

『pop. お客様のドメイン名』『smtp. お客様のドメイン名』等で設定されている場合、

(例:「pop.example.com」「smtp.example.com」等)

現在ご利用のメールサーバー管理会社へご確認の上、『IP アドレス』または、

『**メールサーバー名**』に修正いただきますと、メールの取りこぼしを防ぐことができます。