

新規アカウント情報を入力します。

情報を入力後、画面右上の [次へ] をタップします。

••••• au LTE キャンセル 新規アカウント (次へ 名前 会社のメール メール example@example.com パスワード ••••••• 説明 メール設定 あ か さ \rightarrow 5 な は た 空白 ま や 5 ABC 改行 、。?! ~~ わ

【新規アカウント】

名前	メールの差出人として表示される名前です。	
メール	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。 ([@] 以降のドメイン名も含めて入力してください。)	
パスワード	コントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力 します。	
説明	作成するメールアカウントの設定の名称を入力します。	

新規アカウントの設定を進めます。

画面の [POP] をタップし、 [受信メールサーバ] [送信メールサーバ] の設定を入力し ます。情報を入力後、画面右上の保存を [タップ] します。

•••• au LTE	20:29			
キャンセル 新規アカウント 保存				
IMAP	РОР			
名前	会社のメール			
メール	example@example.com			
説明	メール設定			
受信メールサー	-/ \			
ホスト名	m199.secure.ne.jp			
ユーザ名	example@example.com			
パスワード	•••••			
送信メールサー	-/ \			
ホスト名	m199.secure.ne.jp			
ユーザ名	example@example.com			
パスワード				

	【受信メールサーバ】
ホスト名	mail_server_1
ユーザ名	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。 ([@] 以降のドメイン名も含めて入力してください。)
パスワード	コントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを 入力します。

	【送信メールサーバ】
ホスト名	mail_server_2
ユーザ名	コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。 ([@] 以降のドメイン名も含めて入力してください。)
パスワード	コントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを 入力します。

これでメールの設定は完了です。

再度、 iPhone・iPad のメールを起動します。メールボックスを閲覧することができます。 新規メールの作成は、右下に表示のようなアイコンをタップしてご利用いただきます。

••••• a	iu LTE	20:44	● 1 73% ■
		メールボックス	編集
	受信		>
*	VIP		(i) >
•	フラ	グ付き	>
		アップデート: たった今	

※ iOS7 (iPhone/iPad)の場合、上記手順でメール設定を進めますと
[POP over SSL] [SMTP over SSL]が標準で設定されます。
具体的には、受信メールサーバーの通信ポートが[995]、送信メールサーバーの
通信ポートが [465] に設定され、SSLによる暗号化の設定となります。

※ ご確認ください ※

現在ご利用のメールアカウントの【送受信サーバー】を
『pop. お客様のドメイン名』『smtp. お客様のドメイン名』等で設定されている場合、
(例:「pop.example.com」「smtp.example.com」等)
現在ご利用のメールサーバー管理会社へご確認の上、『IP アドレス』または、
『メールサーバー名』に修正いただきますと、メールの取りこぼしを防ぐことができます。